

SECUREMATRIX は Hyper-V にも対応！

サーバリソースの有効活用でコスト削減！

# Hyper-V × SECUREMATRIX




## Hyper-V でも稼働する SECUREMATRIX で 認証強化！

### システム構成例①

Hyper-V サーバ × 1


SECUREMATRIX 認証サーバ × 1

SECUREMATRIX GSB サーバ × 1



### システム構成例②

Hyper-V サーバ × 1  
SECUREMATRIX 認証サーバ × 2  
SECUREMATRIX GSB サーバ × 2



## SECUREMATRIX 動作環境

## Hyper-V 環境

|       |   |
|-------|---|
| 対応 OS | Windows Server 2012 R2 Standard , Windows Server 2012 R2 Datacenter |
| バージョン | Hyper-V 3.1   |

SECUREMATRIX 環境  
- SECUREMATRIX Version 4.0


| システム名   | 認証サーバ                                    | GSB サーバ                                  |
|---------|--|--|
| 対応 OS   | Red Hat Enterprise Linux 6.5 (x64, 日本語版) | Red Hat Enterprise Linux 6.5 (x64, 日本語版) |
| CPU     | 1 プロセッサ以上                                | 1 プロセッサ以上                                |
| メモリ     | 2GB 以上                                   | 2GB 以上                                   |
| ハードディスク | 35GB (VHDX 形式) 以上                        | 30GB (VHDX 形式) 以上                        |
| swap    | 2GB 以上                                   | 2GB 以上                                   |

## SECUREMATRIX 利用方法



ユーザ ID を入力

ユーザは、マトリクス表から選ぶパスワードのパターンを、あらかじめ登録しておきます。



ユーザはワンタイムパスワードの「形」「順番」を覚えるだけ。簡単でも確実な認証です。



今回のパスワード入力

SECUREMATRIX は、アクセスの度に表示される数字が変わるマトリクス表を使用しています。

今回、入力するパスワード

08245762



次回のパスワード入力

マトリクス認証は、毎回マトリクス表に表示する数字が変わるので、二度と同じパスワードを入力することはありません。

次回、入力するパスワード

22589110

## ※Hyper-V に関する注意事項

Hyper-V 環境に起因する問題による SECUREMATRIX のソフトウェア修正は行いません。

Hyper-V 環境構築、Hyper-V の操作方法などに関するお問い合わせへのご対応はできません。

Hyper-V 環境下での SECUREMATRIX 構築に関しては、SECUREMATRIX 販売パートナーへお問い合わせください。

## お問い合わせ



## 株式会社シー・エス・イー

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 3-3-1 A-PLACE渋谷金王

TEL. 03-5469-6026

E-Mail. sales@cseitd.co.jp

\*「SECUREMATRIX」および「マトリクス認証」は株式会社シー・エス・イーの登録商標です。

\*記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。